

# 大易輸入法 V-8.0 詞庫版操作說明 (精簡版)

## 關於原來地址鍵之設定

單鍵輸入標點符號亦可設定改為單鍵輸入「號、路、街、鄉、鎮、弄」等地址鍵，請參閱「[使用說明](#)」檔第 19 頁，其內容如下：

先開啟一個工作軟體(例如 WORD、EXCEL 或一個瀏覽器)，切換到大易 8.0 模式，然後按 [Ctrl] + [\] 即可開啟設定頁面，在「地址鍵輸入符號」欄框取消打勾即可。

## 輸入標點符號的 3 種方法

1. 用快速鍵 - 以單鍵打出常用標點符號

按	'(號)	[(路)	](街)	-(鄉)	\(鎮)	`(巷)
打出	,	。	?	、	;	:

2. 先按 = (全形符號前導鍵) 再按相對英文符號鍵，例如：

按 =,	打出 ,
=.	。
=;	;

3. 用大易二碼打出常用標點符號，列表如下：

,M	打出 ,
.M	。
.M	.
.M	...
DM	;
GM	!
JM	?
LM	:
MM	、
RM	「
TM	」

## 一般詞彙快速輸入

大易 8.0 詞庫版內建一般常用詞彙高達 **20 萬筆**，在一般文章中，詞彙字數的比例常常會超過全文的百分之八十。

## 單字與各種詞彙可以混合輸入

- 打單字，每個常用字只要三碼(四碼也可以，選字更少)。
- 一般詞彙之二字詞，輸入每個字的首尾碼，最多四碼。
- 一般三字(含)以上的詞，輸入前面三個字的首碼和最後一個字的尾碼，最多四碼。
- 每完成一個單字或詞的大易碼輸入，都要再按空白鍵表示結束。

註：一般詞彙，指的是一般在文章或交談中所用的詞彙，不包含以下地址詞和數字詞。

## 以下為「地址詞彙」與「數字詞彙」之打法

### 地址詞「路、街、巷」之輸入

目前全台「路、街、巷」名稱共約一萬六千筆，本版採取一次完成輸入方式，(舊版則需要另外按快速鍵)。其前面的字最多取四碼，最後再加末字「路、街、巷」之尾碼。例如：

前面為二字時，取碼為「首尾、首尾」，最後再加末字「路、街、巷」之尾碼

仁愛路	輸入	AEJXO
公正路		8;E9O
明德街		DJEZJ
站前巷		KOUNC

前面為三字或三字以上時，取碼為「首、首、首、尾」，最後再加末字「路、街、巷」之尾碼

砂崙腳路		QWJPO
羅斯福路		4PK7O

### 門牌號碼加「號、巷、弄」之輸入

門牌號碼最多四位數，先直接輸入最上排對應的阿拉伯數字鍵，然後再加「號、巷、弄」之尾碼。

例如：

一六五巷		165C
三二弄		32U
1247號		1247Q

### 「村里名稱」之輸入

目前全台灣村里名稱共有六千餘筆，為避免重複過多，前面最多取四碼，再加該名稱末字「村」或「里」之尾碼。

前面為二字時，取碼方式為「首尾、首尾」，最後再加「村」或「里」之尾碼，例如：

民和里 R5VOF  
美和村 UVVO.

前面為三字或以上時，取碼方式為「首首首尾」，最後再加「村」或「里」之尾碼，  
例如：

鯉魚潭村 NNXS.  
哨船頭里 O.E8F

### 國字數字與金額之快速輸入方式

原則上數字一次最多輸入四位數，數字直接輸入最上排對應的阿拉伯數字鍵。

例如：

五千八百六十九 輸入 5869 (加按空白，以下同)  
伍仟捌佰陸拾玖 5869  
二百四十七 247

### 金額之輸入 (數字之後再加「億」、「萬」、「元」)

請先輸入數字(上排對應的數字鍵)，然後再另外輸入金額單位「萬」或「元」的尾碼。

例如：

五千八百六十九萬 輸入 5869;  
伍仟捌佰陸拾玖萬 5869;  
  
三千七百零六元 輸入 3706Q  
參仟柒佰零陸元 3706Q  
  
四百七十八億 輸入 478Z

### 國字年月日之輸入方式

#### (1) 輸入西元年份

按「上排的相對數字鍵」再加句點，然後按空白鍵即完成國字年份的輸入。

例如：

一八九六年 輸入 1896.  
二〇一六年 2016.

#### 或輸入民國年份

輸入民國的年份時，請在數字之前先加「民國」的首碼“R”，最後再加“.”

例如：

民國八十三年 輸入 R83.  
民國一〇三年 R103.

## (2) 再輸入「月和日」

輸入月份「上排的相對數字鍵」之後加句點，接著繼續輸入日期，最後再加空白鍵，即完成「月和日」的輸入。例如：

四月十三日	輸入	4.13
十月七日		10.7
十二月二十五日		12.25

### **秘訣：**

其實很類似西式或阿拉伯數字的年月日打法，例如，打 2015.12.31，按鍵都一樣，只是拆成兩段輸入而已。

## 單只有「月份」之快速輸入方式

只輸入月份時，請在數字之後加「月」的碼 “J”，最後再加 “.”

例如：

三月	3J.
九月	9J.

## 單只有「日」之快速輸入方式

只輸入日子時，請在數字之後加「日」的碼 “D”，

例如：

十二日	12D
二十三日	23D

## **如何選擇重複字詞**

大易的重複字詞一列最多顯示十組（從 0 至 9），除了可以用滑鼠選擇之外，最前面（第 0 個）可以不選或繼續打，第 1 至第 9 個的選擇鍵位置如下圖所示：

(選第1~5個字)

## 大易選擇鍵的位置(一)



上圖紅字部份，便是大易選擇鍵的位置  
(直接按選如圖上1,2,3,4,5的鍵盤按鍵)

(選第6~9個字)

## 大易選擇鍵的位置(二)



上圖紅字部份，便是大易選擇鍵的位置  
(先按住Shift鍵，再按選6,7,8,9,0)