

大易輸入法 V-8.0 詞庫版操作說明 (精簡版)

一、關於原來地址鍵之設定

舊版原本內定模式單鍵打出「號」、「路」、「街」、「鄉」、「鎮」、「巷」，在 8.0 版內定模式改為單鍵打出標點符號「，」、「。」、「?」、「、」、「;」、「:」。

如果要改成輸入地址鍵可以經由變更設定達成，請參閱「[使用說明](#)」**檔第 19 頁**，其內容如下：

先開啟一個工作軟體(例如 WORD、EXCEL 或一個瀏覽器)，切換到大易 8.0 模式，然後按 [Ctrl] + [\] 即可開啟設定頁面，在「地址鍵輸入符號」欄框取消打勾即可。

原來的內定單鍵「[鄉鎮路街巷號](#)」為何要改成「[輸入標點符號](#)」，是因為全台灣地址名稱在新版本全部可以直接用詞彙打出，不需要再另外打「鄉鎮路街巷號」，所以就可以把地址鍵改為輸入標點符號(以前打最常用的標點符號都要先按等號鍵)。(相關說明請參閱「[使用說明](#)」**檔第 5 頁**) 地址及其他特別常用的快速輸入方式於此亦一併介紹如下：

輸入標點符號的 3 種方法

1. 用快速鍵 - 以單鍵打出常用標點符號

按	'	(號)	[(路)]	(街)	-	(鄉)	\	(鎮)	`	(巷)
打出	,			。		?		、		;		:

2. 先按 = (全形符號前導鍵) 再按相對英文符號鍵，例如：

按 =,	打出	,
=.		。
=;		;

3. 用大易二碼打出常用標點符號，列表如下：

,M	打出	,
.M		。
.M		.
.M		...
DM		;
GM		!
JM		?
LM		:
MM		、
RM		「
YM		」

一般詞彙快速輸入

大易 8.0 詞庫版內建一般常用詞彙高達 **20 萬筆**，在一般文章中，詞彙字數的比例常常會超過全文的百分之八十。

單字與各種詞彙可以混合輸入

- 打單字，每個常用字只要三碼(四碼也可以，選字更少)。
- 一般詞彙之二字詞，輸入每個字的首尾碼，最多四碼。
- 一般三字(含)以上的詞，輸入前面三個字的首碼和最後一個字的尾碼，最多四碼。
- 每完成一個單字或詞的大易碼輸入，都要再按空白鍵表示結束。

註：一般詞彙，指的是一般在文章或交談中所用的詞彙，不包含以下地址詞和數字詞。

以下為「地址詞彙」與「數字詞彙」之打法

地址詞「路、街、巷」之輸入

目前全台「路、街、巷」名稱共約一萬六千筆，本版採取一次完成輸入方式，(舊版則需要另外按快速鍵)。其前面的字最多取四碼，最後再加末字「路、街、巷」之尾碼。例如：

前面為二字時，取碼為「首尾、首尾」，最後再加末字「路、街、巷」之尾碼

仁愛路	輸入	AEJXO
公正路		8;E9O
明德街		DJEZJ
站前巷		KOUNC

前面為三字或三字以上時，取碼為「首、首、首、尾」，最後再加末字「路、街、巷」之尾碼

砂崙腳路		QWJPO
羅斯福路		4PK7O

門牌號碼加「號、巷、弄」之輸入

門牌號碼最多四位數，先直接輸入最上排對應的阿拉伯數字鍵，然後再加「號、巷、弄」之尾碼。

例如：

一六五巷		165C
三二弄		32U
1247號		1247Q

「村里名稱」之輸入

目前全台灣村里名稱共有六千餘筆，為避免重複過多，前面最多取四碼，再加該名稱末字「村」或「里」之尾碼。

前面為二字時，取碼方式為「首尾、首尾」，最後再加「村」或「里」之尾碼，例如：

民和里 R5VOF
美和村 UVVO.

前面為三字或以上時，取碼方式為「首首首尾」，最後再加「村」或「里」之尾碼，例如：

鯉魚潭村 NNXS.
哨船頭里 O.E8F

國字數字與金額之快速輸入方式

原則上數字一次最多輸入四位數，數字直接輸入最上排對應的阿拉伯數字鍵。

例如：

五千八百六十九 輸入 5869 (加按空白，以下同)
伍仟捌佰陸拾玖 5869
二百四十七 247

金額之輸入 (數字之後再加「億」、「萬」、「元」)

請先輸入數字(上排對應的數字鍵)，然後再另外輸入金額單位「萬」或「元」的尾碼。

例如：

五千八百六十九萬 輸入 5869;
伍仟捌佰陸拾玖萬 5869;

三千七百零六元 輸入 3706Q
參仟柒佰零陸元 3706Q

四百七十八億 輸入 478Z

國字年月日之輸入方式

(1) 輸入西元年份

按「上排的相對數字鍵」再加句點，然後按空白鍵即完成國字年份的輸入。

例如：

一八九六年 輸入 1896.
二〇一六年 2016.

輸入年份

輸入一般年份時，請在按年份的(上排)阿拉伯數字之後加按「.」，例如

二〇一六年 請輸入 2016.
一〇五年 105.

輸入民國的年份時，請在數字之前先加「民國」的首碼 “R”，最後再加 “.”
例如：

民國八十三年 輸入 R83.
民國一〇三年 R103.

(2) 再輸入「月和日」

輸入月份「上排的相對數字鍵」之後加句點，接著繼續輸入日期，最後再加空白鍵，即完成「月和日」的輸入。例如：

四月十三日 輸入 4.13
十月七日 10.7
十二月二十五日 12.25

秘訣：

其實很類似西式或阿拉伯數字的年月日打法，例如，打 2015.12.31，按鍵都一樣，只是拆成兩段輸入而已。

單只有「月份」之快速輸入方式

只輸入月份時，請在數字之後加「月」的碼 “J”，最後再加 “.”
例如：

三月 3J.
九月 9J.

單只有「日」之快速輸入方式

只輸入日子時，請在數字之後加「日」的碼 “D”，
例如：

十二日 12D
二十三日 23D

如何選擇重複字詞

大易的重複字詞一列最多顯示十組（從 0 至 9），除了可以用滑鼠選擇之外，最前面（第 0 個）可以不選或繼續打，第 1 至第 9 個的選擇鍵位置如下圖所示：

(選第1~5個字)

大易選擇鍵的位置(一)



上圖紅字部份，便是大易選擇鍵的位置
(直接按選如圖上1,2,3,4,5的鍵盤按鍵)

(選第6~9個字)

大易選擇鍵的位置(二)



上圖紅字部份，便是大易選擇鍵的位置
(先按住Shift鍵，再按選6,7,8,9,0)